

## KONFIGURACJA SERWERA I KLIENTA USŁUGI „ZDALNY PULPIT”

### I. Konfiguracja komputera – serwera Zdalnego Pulpitu

W pierwszej kolejności musimy uaktywnić na naszym komputerze biurowym funkcję Zdalny Pulpit. W tym celu logujemy się jako administrator lub członek grupy Administratorzy.

Aby skonfigurować komputer z Windows XP Professional w celu korzystania z funkcji Zdalny Pulpit:

1. Otwórz folder System na panelu kontrolnym (Panel Sterowania). Kliknij **Start**, wskaż **Ustawienia**, kliknij **Panel Sterowania**, a następnie kliknij dwa razy na ikonie **System**.
2. Na pasku **Zdalny** wybierz opcję **Zezwalaj użytkownikom na zdalne łączenie się z tym komputerem**.
3. Upewnij się, że masz prawidłowe zezwolenia na zdalne łączenie się z komputerem, a następnie kliknij **OK**.
4. Zostaw swój komputer włączony i podłączony do sieci wewnętrznej z dostępem przez Internet.

### II. Instalacja programu klienckiego Zdalny Pulpit

Oprogramowanie klienta Podłączanie Pulpitu Zdalnego pozwala komputerowi z zainstalowanymi systemami Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows NT 4.0 lub Windows 2000 zdalnie kontrolować komputer z Windows XP Professional. Oprogramowanie to jest dostępne na płycie instalacyjnej Windows XP Professional oraz Windows XP Home Edition. Ponadto, na komputerach działających **pod Windows XP Professional oraz Windows XP Home Edition oprogramowanie klienta tego typu instaluje się samoczynnie**.

Aby zainstalować program Podłączanie Pulpitu Zdalnego na komputerze kliencie:

1. Umieść płytę Windows XP w napędzie CD-ROM.
2. Gdy pojawi się strona powitalna, kliknij Wykonaj dodatkowe zadania, a następnie kliknij Zainstaluj Podłączanie Pulpitu Zdalnego.
3. Gdy uruchomi się kreator instalacji, wykonuj polecenia pojawiające się na ekranie.

### III. Rozpoczęcie sesji zdalnego sterowania komputerem

Gdy uruchomiliśmy na naszym komputerze z Windows XP Professional funkcję nawiązywania zdalnych połączeń, a na komputerze kliencie opartym na Windows lub Linux zainstalowaliśmy odpowiednie oprogramowanie, możemy przystąpić do sesji Zdalny Pulpit. W pierwszej kolejności, należy nawiązać połączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN) lub usługą zdalnego dostępu, z komputera klienta do sieci biurowej lub hosta.

Aby nawiązać nowe połączenie Zdalny Pulpit:

1. Otwórz **Podłączanie Pulpitu zdalnego** (kliknij **Start**, wskaż **Programy** lub Wszystkie Programy, wskaż **Akcesoria**, [ewentualnie: wskaż **Komunikacja**], a następnie kliknij **Podłączanie pulpitu zdalnego**).
2. W polu **Komputer**, wpisz odpowiednią nazwę dla swojego komputera, działającego pod Windows XP Professional, który posiada uruchomioną funkcję Zdalny Pulpit, i dla którego posiadasz zezwolenia na korzystanie z tej funkcji.

3. Kliknij **Podłącz**. Pojawi się okno dialogowe Zaloguj do Windows.
4. W oknie dialogowym **Zaloguj do Windows** wpisz swoją nazwę użytkownika, hasło oraz – w razie potrzeby – domenę, a następnie kliknij **OK**. Otworzy się okno Zdalny Pulpit, w którym zobaczysz ustawienia, pliki oraz programy przechowywane na twoim komputerze biurowym. Komputer ten pozostanie zablokowany. Nikt nie będzie mógł pracować bez stosownego hasła na twoim komputerze biurowym; nikt też nie będzie miał dostępu do twoich działań na tym komputerze, prowadzonych zdalnie.

Uwaga: W celu zmodyfikowania właściwości połączenia (wymiary ekranu, informacja o automatycznym logowaniu, opcje wydajności, etc.) należy kliknąć **Opcje** przed nawiązaniem połączenia.

Aby otworzyć zapisane połączenie:

1. W programie Windows Explorer, otwórz folder **Moje dokumenty**.
2. Kliknij na pliku .Rdp w celu otwarcia żądanego połączenia.

Uwaga: Plik Remote Desktop (.rdp) zawiera wszystkie informacje dotyczące zdalnej komunikacji, w tym takie ustawienia Opcji, jakie obowiązywały w chwili zapisywania tego pliku. Istnieje możliwość modyfikowania dowolnej liczby plików .rdp, w tym takich, które dotyczą nawiązywania łączności z tym samym komputerem przy innych ustawieniach. Na przykład, możemy zapisać plik, który łączy się z MyComputer w trybie pełnoekranowym, lub przy rozmiarach ekranu 800×600. Standardowo, pliki .rdp są zapisywane w folderze **Moje dokumenty**. Aby wyświetlić plik .rdp i zmienić znajdujące się w nim parametry połączenia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na tym pliku, a następnie kliknąć **Edytuj**.

Aby wylogować się i zamknąć sesję:

1. W oknie **Podłączanie Pulpitu Zdalnego** kliknij **Start**, a następnie kliknij **Zamknij system**. Pojawi się okno dialogowe **Zamknij Windows**.
2. W rozwijanym menu wybierz **Wyloguj użytkownik**, a następnie kliknij **OK**.

---

Źródła:

<http://www.microsoft.com/poland/windowsxp/pro/using/zdalnyPulpitKonfig.mspix>  
<http://www.microsoft.com/poland/windowsxp/pro/using/zdalnyPulpitKlient.mspix>  
<http://www.microsoft.com/poland/windowsxp/pro/using/zdalnyPulpitPraca.mspix>